

3.6 Att byta användarspecifika sidor och data mellan användare

Användaren kan importera och exportera både geografiska dataset och sidor. På detta sätt kan sidor och dataset utbytas mellan olika användare. OBS detta är endast möjligt för användare med fullständig ArcView-licens.

3.6.1 Exportera

En sida eller ett dataset exporteras när man vill att någon annan användare ska kunna importera sidan/datasetet till sin dator.

3.6.1.1 Exportera dataset

För att exportera ett dataset väljs **Exportera** under **Dataset**menyn. Välj sedan vilket eller vilka dataset som ska exporteras. När man exporterar ett dataset så skapas en log-fil, se *fig 17* nedan:




Fig 17. Log-fil som skapas vid export av dataset.

I denna log-fil kan man läsa var exportfilen kommer att sparas samt vilka filer som ska kopieras till den som senare ska importera datasetet (se **Importera dataset**)

3.6.1.2 Exportera sida

För att exportera en sida väljs **Exportera** under **Sida**menyn. Välj sedan vilken eller vilka sidor som ska exporteras. När man exporterar en sida så skapas en sid-fil. I en sid-fil finns all nödvändig information om sidan som gör att någon annan kan importera denna till sin dator. En dialogruta talar om var sidfilen sparas, se *fig 18* nedan:



Fig 18. Dialogruta som visas vid export av sida. Denna anger var sid-filen, sparas.

3.6.2 Importera

Om du vill använda en sida eller ett dataset som någon annan har gjort så måste man importera metadatat (data som beskriver sidans/datasetets egenskaper) som hör till sidan/datasetet. OBS Vid importfunktionen sker endast en registrering i metadatabasen. Användaren måste själv se till att de ingående dataseten (t ex shape-filer) kopieras till rätt katalog.

3.6.2.1 Importera dataset

För att importera ett dataset väljs **Importera** under **Datasetmenyn**. Ange sedan vilken export-fil (suffix mdd) som ska importeras. En log-fil skapas nu som talar om vilka filer som måste kopieras för att datasetet ska kunna visas, se *fig 19* nedan:




Fig 19. Log-fil som visas vid import av dataset.

När dessa filer är kopierade så uppdateras index. Detta sker automatiskt om du klickar på **JA** i dialogrutan som visas, se *fig 15* ovan. Datasetet hamnar i den egna boken och kan användas från SÖKi.

3.6.2.2 Importera sida

För att importera en sida väljs **Importera** under **Sidamenyn**. Ange sedan vilken sid-fil som ska importeras. När sid-filen är importerad så uppdateras index, detta sker automatiskt om du klickar på **JA** i dialogrutan som visas och sidan hamnar i den egna boken och kan användas från SÖKi.

OBS! Om sidan innehåller dataset som inte finns med i PC-Atlasen, t.ex. egna dataset, så måste dessa importeras innan sidan kan importeras.

3.7 Utskrifter

Det finns flera sätt att skriva ut kartor och tabeller i PC-Atlasen. Ett sätt är att direkt skriva ut ett fönster, Detta gör man genom att först välja det fönster som man vill skriva ut (t ex ett vy-fönster) och sedan använda **Skriv ut..** funktionen under menyn **Arkiv**.

Om man vill använda kartan som en bild i något annat program t.ex. ett ordbehandlingsprogram kan man exportera ett Vy-fönster till lämpligt bildformat, välj mellan VMF, Windows Metafile, Windows Bitmap, eller Postscript New (EPS). Detta gör man genom att först välja det Vy-fönster som man vill spara och sedan använda **Exportera** funktionen under menyn **Arkiv**. Denna funktion sparar kartan som en bildfil som sedan kan infogas i tex ordbehandlingsprogrammet.

Om man vill göra en snygg karta som enkelt går att skriva ut direkt från PC-Atlasen använder man sig av en layout. En layout kan innehålla ex kartbild, teckenförklaring, text, diagram, rubrik och ram. Med hjälp av en layout har man även möjlighet att göra skalriktiga kartor. Ovanstående funktioner beskrivs närmare i ArcViews handbok eller i hjälpsystemet.

3.8 Avsluta PC-Atlasen

☐ Avsluta PC-Atlasen genom att välja **Avsluta** under **Arkiv**menyn.